

## Vejledning: Afsluttende kant (metode 2)



Når patchwork arbejdet er quiltet færdig, afsluttes med en kant. Ved denne metode syes en foldet stofstrimmel (kantbånd) på quilten, der foldes i hjørnerne.

Skal du sy en afsluttende kant på et tæppe, der skal hænges op, kan du sy en løbegang med i sømmen foroven. Se evt. vejledningen syning af ophæng til tæpper.

### Bredde på stofstrimmel:

Bredden på stofstrimlen (kantbåndet) er individuel, men her er nogle strimmelbredder, der ofte bliver brugt.

- |                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| - grydelapper og mindre quilts: | 5 – 6 cm bredde strimler   |
| - duge og løbere:               | 6 – 7,5 cm bredde strimler |
| - større quilts:                | > 7,5 cm bredde strimler   |

### Eksempel på en grydelap

- Når grydelappen er quiltet færdigt skæres kanterne rene.
- Skær en stofstrimmel med en bredde på 6 cm. Stofstrimlen skal kunne nå hele vejen rundt om grydelappen + sømrum til at sy stofstrimlen sammen., skæres til senere. Stofstrimlerne til kanten foroven og forneden, har samme længde som grydelappen + 1,5 cm i begge ender.
- Det kan være nødvendigt at øge stofstrimlen. Se evt. vejledningen forlængelse af kantbånd.
- Strimlen foldes på langs, så retsiden vender ud.
- Pres strimlen med et strygejern.
- Hæft den foldede stofstrimmel fast med knappenåle langs kanten på den ene side.

- Sy en søm langs kanten hen mod hjørnet med en symaskine, der syes gennem alle lag
- Der stoppes 0,75 cm fra hjørnet. Hæft ved at sy et par sting tilbage.



- Fold derefter strimlen så den danner en vinkel på 45° og fold dernæst strimlen tilbage så den flugter den næste kant. Strimlen ligger dobbelt i hjørnet.



- Sy næste søm 0,75 cm fra hjørnet, der hvor den forrige søm sluttede.
- Fortsæt med at sy stofstrimlen på, rundt om de øvrige hjørner som forklaret.
- For at færdiggøre kanten skal stofstrimlen syes sammen.



- Når stofstrimlen er syet fast foldes den om på bagsiden.
- Fold hjørnet som vist på de følgende billeder.
- Sy stofstrimlen fast med små usynlige sting.



Bagsiden, kanten syet med små sting.